

Automatische Benutzeranmeldung unter Windows 7

Sobald mehr als ein Benutzerkonto eingerichtet ist, präsentiert Ihnen Windows 7 nach dem Einschalten Ihres Rechners den Anmelde-Bildschirm. Dort können Sie den Benutzer auswählen, mit dem Sie sich am System anmelden können.

Doch wenn einzelne Benutzerkonten nur sehr selten zum Einsatz kommen und Sie sich hauptsächlich mit einem einzigen Benutzerkonto anmelden, dann bremst Sie der Anmelde-Bildschirm natürlich aus.

Sie können sich jedoch automatisch anmelden unter Windows 7, indem Sie einfach die folgenden Schritte befolgen:

1. Rufen Sie zunächst die Benutzerkontenverwaltung auf, indem Sie die Tastenkombination [WIN] + [R] drücken und den Befehl „control userpasswords2“ eintippen. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „OK“.
2. Jetzt öffnet sich die Benutzerkontenverwaltung. Dort entfernen Sie den Haken bei der Option „Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben“ und klicken anschließend auf die Schaltfläche „Übernehmen“.
3. Dadurch öffnet sich die automatische Anmeldung, in das Sie den Benutzernamen sowie das Kennwort eingeben von dem Benutzerkonto, mit dem Sie sich standardmäßig anmelden möchten.

Beim nächsten Hochfahren Ihres Rechners wird kein Anmelde-Bildschirm mehr angezeigt, sondern das von Ihnen festgelegte Benutzerkonto automatisch angemeldet. Bitte beachten Sie dabei, dass durch die automatische Anmeldung natürlich auch kein Kennwort mehr abgefragt wird, worunter die Datensicherheit leidet: Es genügt bereits, Ihren Rechner einzuschalten, um Windows 7 hochzufahren und auf Ihre Daten zugreifen zu können. Die automatische Anmeldung sollten Sie deshalb nur dann durchführen, wenn Sie Ihren PC im familiären Umfeld nutzen bzw. sicher sein können, dass keine unbefugten Personen an Ihren Rechner gelangen können.