


# So aktivieren Sie den Ausschaltknopf im Kachelmenü

Mit dem jüngsten Update liefert Microsoft begehrte Funktionen in Windows 8.1 nach, zum Beispiel einen Ausschaltknopf im Kachelmenü. Auf vielen Tablet-PCs ist der aber inaktiv. Wie Sie ihn einschalten, zeigt dieser Tipp.

Auf manchen Tablet-PCs erscheint der neue Ausschaltknopf nicht. Er lässt sich aber mit einem Trick aktivieren.

Wer bisher seinen Windows-8-Computer ausschalten wollte, musste sich ganz schön anstrengen: Entweder ging es umständlich über den Bereich „Einstellungen“ in der sogenannten Charmsleiste oder über das versteckte Startmenü, das Insider durch Drücken von Windowstaste + X öffnen. Als Windows 8.1 nach dem neuesten Update mit einer Lupe und einem Ausschaltknopf auf der Startseite erschien, atmeten geplagte Nutzer verständlicherweise auf – bis auf viele Tablet-Besitzer, die den Knopf bis heute vergeblich suchen. Der Grund: Microsoft hält den Startmenü-Knopf auf solchen Geräten offenbar für zu riskant. Damit niemand das Tablet durch versehentliche Berührung ausschaltet, ist der Button etwa auf Geräten mit Windows RT per Voreinstellung inaktiv. Lesen Sie hier, wie Sie ihn sichtbar machen.



**Dieser Wert sorgt dafür, dass Windows 8.1 den Ausschaltknopf im Kachelmenü zeigt.**

## So aktivieren Sie den Button

Öffnen Sie zuerst die Registrierungsdatenbank von Windows. Dazu tippen Sie oben rechts im Kachelmenü auf die neue Lupe, geben *regedit* ein, tippen auf *Eingabe* und auf *Ja*. Im neuen Fenster tippen Sie dann je doppelt auf *HKEY\_CURRENT\_USER*, *Software*, *Microsoft*, *Windows* und *CurrentVersion*. Weiter unten in der Liste drücken Sie zwei Sekunden auf *ImmersiveShell*, um das Kontextmenü zu öffnen. Darin tippen Sie auf *Neu* und auf *Schlüssel*. Um den neuen Eintrag „Neuer Schlüssel #1“ umzubenennen, blenden Sie die Bildschirmtastatur über das Symbol in der Startleiste ein, schreiben *Launcher* und bestätigen mit *Eingabe*. Danach blenden Sie die Tastatur wieder aus und drücken zwei Sekunden auf den neuen Schlüssel *Launcher*. Jetzt wählen Sie im Kontextmenü die Einträge *Neu* sowie *DWORD-Wert (32-Bit)* und öffnen wieder die Tastatur, um den Eintrag „Neuer Wert #1“ in

Launcher\_ShowPowerButtonOnStartScreen umzubenennen. Drücken Sie in der Bildschirmtastatur zweimal auf *Eingabe*.

## **Windows neu starten**

Im neuen Fenster ändern Sie den Wert „0“ (Null) in 1 (Eins). Danach drücken Sie *OK* und starten Windows neu. Anschließend erscheint das Kachelmenü mit dem Ausschaltknopf. Nach einem Tipper darauf können Sie Windows endlich ohne Verrenkungen herunterfahren, neu starten oder in den Energiesparmodus versetzen. Möchten Sie dagegen den neuen Startmenü-Ausschaltknopf auf Ihrem PC oder Notebook loswerden, gehen Sie genauso vor wie hier beschrieben, lassen den Wert für „Launcher\_ShowPowerButtonOnStartScreen“ aber unverändert bei „0“ (Null).

» [Windows 8.1 Update im Praxis-Test](#)

» [Download: Windows 8.1 Update \(64 Bit\) herunterladen](#)

» [Download: Windows 8.1 Update \(32 Bit\) herunterladen](#)

» [Probleme beim Windows-8.1-Update: Das müssen Sie tun](#)