

So löschen Sie die Daten vom Android-Smartphone

Bei Android-Smartphones ist nicht nötig, sich aufwendig vom Google-Konto abzumelden. Allerdings gibt es auch hier einen Trick, mit dem man wirklich sicherstellt, dass die Dateien auf dem Handy vom zukünftigen Besitzer nicht wiederhergestellt werden können. Denn versetzt man ein Android-Telefon in den Werkszustand zurück, werden nicht sämtliche Dateien überschrieben. Oft gibt das Handy nur Speicherplatz frei – die Dateien sind weiterhin unsichtbar vorhanden.

Damit niemand eine Chance hat, diese Dateien wiederherzustellen, sollte man daher das Telefon vor dem Zurücksetzen verschlüsseln und so auf Nummer sicher gehen. Sollten dann doch noch Dateien zurückblieben, sind diese für alle ohne Schlüssel unleserlich.

1. Smartphone verschlüsseln. Die Verschlüsselungs-Funktion ist im Betriebssystem direkt eingebaut. Dazu muss man in die Einstellungen gehen und dort den Punkt „**Sicherheit & Fingerabdruck**“ wählen – je nach Modell kann die Bezeichnung für die einzelnen Punkte in den Systemeinstellungen allerdings etwas variieren.




Foto: TECHBOOK

Hier wählt man nun den Punkt „**Telefon verschlüsseln**“ und legt einen PIN-Code fest. Je nach Menge an Dateien auf dem Handy kann das Verschlüsseln einige Minuten dauern. Um ein Android-Telefon zurückzusetzen, ist das Verschlüsseln des Geräts keine Pflicht – es empfiehlt sich aber, um zu verhindern, dass der künftige Besitzer mit entsprechendem technischen Know-how Zugriff auf persönliche Dateien erhält.

← Sicherheit & Fingerabdruck

Verschlüsselung

Telefon verschlüsseln



SIM-Kartensperre

SIM-Sperre einrichten

Foto: TECHBOOK

2. SD-Karte entfernen. Befindet sich im alten Smartphone noch eine SD-Karte, sollte man nicht vergessen, diese herauszunehmen.

3. Das Telefon zurücksetzen. Das Zurücksetzen des Handys klappt wie beim iPhone ganz einfach über die Systemeinstellungen. Dazu wählt man „**Sichern & zurücksetzen**“ und tippt dort auf „**Auf Werkzustand zurück**“.



Sichern & zurücksetzen

Meine Daten sichern

An

Sicherungskonto

Zurzeit werden in keinem Konto gesicherte Daten gespeichert.

Autom. Wiederherstellung

Nach der Neuinstallation einer App gesicherte Einstellungen und Daten wiederherstellen



Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Auf Werkszustand zurück



Foto: TECHBOOK

Hier wird noch einmal darauf hingewiesen, dass sämtliche Dateien auf dem Gerät nun gelöscht werden. Tippt man nun auf „**Telefon zurücksetzen**“ wird sämtlicher Inhalt des Telefons unwiederbringlich gelöscht.




Foto: TECHBOOK