

# Kodi installieren und einrichten

2.10.2015 von Max Morse

Media-Player werden immer beliebter, ein System mit Kodi kann Ihnen viel Geld sparen. Wir zeigen, wie Sie die Media-Center-Software installieren und einrichten.




© © Oleksiy Mark / shutterstock

So richten Sie das Media-Center Kodi ein.

Kodi ist eine leistungsfähige Alternative für Anwender, denen der Player von [Microsoft](#) nicht ausreicht. Er spielt auch DVDs bei neueren Windows-Versionen ab und bietet viele zusätzliche Dienste. Der folgende Artikel hilft bei der Installation und bei der Einrichtung.


Mit der Veröffentlichung von Windows 10 hat Microsoft angekündigt, dass der Media Player in der neuen Betriebssystemversion nur noch in eingeschränkter Version verfügbar sein wird. Zwar gibt es Gerüchte, dass Microsoft an dieser Stelle zu einem späteren Zeitpunkt nachrüsten will. Es ist aber nicht sicher, in welchem Zeitraum es vielleicht doch wieder einen vollwertigen Medienplayer gibt. Bevor es so weit ist, kann jeder Anwender selbst seinen Windows-PC zur Medienzentrale machen. Dazu gibt es mit [Kodi](#) eine Lösung, die es

[gratis](#)  gibt und viele Zusatzfunktionen bietet. Das Programm ist einfach aufgebaut und intuitiv zu bedienen. Bei Kodi handelt es sich um den neuen Namen der beliebten Media-Player-Software XBMC. Mit Version 14 wurde die Software umbenannt.

## Kodi installieren und erste Schritte

Sie finden die aktuelle Stable-Version von [Kodi \(ehemals XBMC\) als Gratis-Download](#) in unserem Download-Archiv. Starten Sie die Installation und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Benutzen Sie die Voreinstellungen für die mitgelieferten Komponenten. Einige Zusatzprogramm laden Sie später über das Programm aus dem Internet nach.

Nach dem Start von Kodi wechselt das Programm in die Vollbildanzeige und Sie sehen den Hauptbildschirm. Die Steuerung erfolgt mit der Maus oder Tastatur. Mit den Pfeiltasten links bzw. rechts wechseln Sie zwischen den Programmpunkten. Mit Cursor auf und ab aktivieren Sie die Unterpunkte bei den einzelnen Rubriken. Mit der Eingabetaste bestätigen Sie die jeweilige Auswahl.



© Kodi

Startbildschirm und Sprachen in Kodi.  
Anzeige

Kodi wird mit englischen Spracheinstellungen installiert. Diese ändern Sie folgendermaßen: Öffnen Sie das Menü System und gehen auf *Appearance/International*. Wechseln Sie zum rechten Bereich und klicken Sie auf *Language*. Wählen Sie den Eintrag *German* – bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf den *OK*-Knopf. **Hinweis:** Für die Installation der deutschen Übersetzung benötigen Sie eine Internetverbindung. Kodi lädt nämlich die benötigten Sprachpakete aus dem Netz nach.

**Lesetipp:** [Kodi \(ehem. XBMC\) vs. Plex?](#)

Gehen Sie dann auf *Region* und wechseln Sie zum Eintrag *Deutschland*. Die Einstellungen bei den Tastaturbelegungen stellen Sie auf *German QWERTZ*. Deaktivieren Sie die englische Voreinstellung und bestätigen Sie mit *OK*. Damit stellen Sie sicher, dass alle Eingaben wie Sonderzeichen von Kodi korrekt angenommen werden. Klicken Sie auf das Home-Symbol rechts unten, um in den Startbildschirm zurückzukehren.

## Eine DVD oder Blu-ray abspielen


Legen Sie eine DVD mit einem Film in Ihr Laufwerk im Computer. Windows versucht das Medium zu lesen und gibt die Informationen automatisch an Kodi weiter. Das Programm reagiert und zeigt im Hauptmenü einen neuen Punkt an. Klicken Sie auf *Disc abspielen*. Kodi startet den Film von DVD und zeigt das Startmenü. Mit der Maus oder der Tastatur steuern Sie durch die DVD-Menüs und wählen die Kapitel. Wenn Sie eine Fernbedienung für das Media Center besitzen, können Sie diese in die Optionen einbinden und damit das Abspielen der DVD steuern. Das funktioniert auch, wenn Sie eine Blu-ray-Disc in das passende Laufwerk legen. Zusatzfunktionen wie interaktive Features auf Blu-ray lassen sich aber nur begrenzt nutzen. Hier kommt es auf das verwendete Steuersystem der BD-Disc an.

## Fotos, Filme und Musik von der Festplatte abspielen

Kodi greift automatisch auf die Festplatten des Systems zu und kann die Dateien anzeigen bzw. abspielen. Fotos, Filme und Musik können Sie als Untereinträge zu den gleichnamigen Menüpunkten hinzufügen. Klicken Sie auf *Fotos* und im nächsten Schritt auf *Bilder hinzufügen...*. Im folgenden Fenster vergeben Sie im Feld *Bitte einen Namen für die Medienquelle eingeben* einen Namen. Beispiel: *Meine Fotos*. Bestätigen Sie mit der Schaltfläche *Fertig* und klicken Sie dann auf *Durchsuchen*. Navigieren Sie zu einem Verzeichnis mit Bildern und bestätigen Sie mit *OK*. Wenn Sie Ihre Fotos aus der Windows-Bibliothek hinzufügen möchten, wechseln Sie zuerst auf Laufwerk C:.

**Lesetipp:** [Verlorene Windows-10-Funktionen zurückholen](#)

Öffnen Sie das Verzeichnis *Users* und gehen dort in den Ordner mit Ihrem Benutzernamen. In *Pictures* sind die Fotos der Windows-Bibliothek. Öffnen Sie im Startmenü den Eintrag *Fotos* und dort *Meine Fotos*. Sie gelangen damit sofort in das Windows-Foto-Verzeichnis. Wählen Sie das erste Bild in der Liste aus. Kodi spielt die weiteren Fotos in einer Slideshow mit Übergängen ab. Analog funktioniert das Hinzufügen von Verzeichnissen bei Musik und Video. Kodi erkennt viele Formate – dazu gehören JPEG, PNG, TIF und BMP bei Bildern. MP3, Flac und WMA werden bei der Musikwiedergabe unterstützt. Bei Videos kennt Kodi alle gängigen Formate, z.B. MP4, MPEG2 und MKV.



© Kodi

Der Kodi-Encoder.


## Musik-CDs in MP3 umwandeln

Zum Digitalisieren von Audio-CDs hat Kodi alle Werkzeuge an Bord. Diese müssen Sie zuvor konfigurieren. Öffnen Sie die Einstellungen mit *Optionen* und gehen Sie zu *Musik* und dort zu *Audio-CDs*. Ändern Sie bei *Aktion nach Einlegen einer Audio-CD* den Wert auf *Rippen*. Klicken Sie auf Ordner mit Musik-Kopien und navigieren Sie zu einem Verzeichnis Ihrer Wahl. Für die Windows-Musik-Bibliothek gilt *C:\Users\Benutzername\Music*. Für die Digitalisierung verwenden Sie *Lame MP3 Audio Encoder*. Wenn Sie ein anderes Format wie zum Beispiel *FLAC* verwenden möchten, aktivieren Sie das passende Modul in der zur Verfügung stehenden Auswahl.

## Inhalte mit Add-ons zu Kodi hinzufügen

Mithilfe von Erweiterungen können Sie Kodi schnell und einfach erweitern. Dazu gehören Zugriffe auf Mediatheken, Musik-Streaming-Dienste und Webradio. Gehen Sie bei *Video* auf den Unterpunkt *Add-ons*. Das Programm zeigt alle installierten Add-ons für den Videobereich an. Mit dem Eintrag *mehr...* zeigen Sie alle verfügbaren Zusatzprogramme an. Wählen Sie beispielsweise *ARD Mediathek* und bestätigen Sie mit *OK*. Kodi

lädt dann die Erweiterung aus dem Internet nach und installiert diese. Sie erscheint nach der Installation automatisch nach einem Klick auf den Unterpunkt Add-ons in der Liste unter Video. Analog funktioniert die Installation von Zusatztools bei Musik und Foto. Im Bereich *Audio* gibt es z.B. Erweiterungen für die Musik-Online-Dienste Rdio oder Spotify.



© Kodi


ARD Mediathek.

## Startseite von Kodi konfigurieren und anpassen

Der Zugriff auf Erweiterungen und Funktionen über die Untermenüs von Video, Foto und Musik ist auf Dauer umständlich. Für den Schnellzugriff auf beliebte Funktionen bietet Kodi die Möglichkeiten Favoriten zum Startbildschirm hinzuzufügen. Voraussetzung sind installierte Add-ons für die einzelnen Medieninhalte. Öffnen Sie dazu das Optionen-Menü und wechseln Sie dort zu *Skin*. Rechts unter der Auswahl des Designs öffnen Sie Einstellungen und dann den Reiter *Addon*. Dort finden Sie für die drei Rubriken *Video*, *Musik* und *Foto* Einträge für die Untermenüs auf dem Startbildschirm. Klicken Sie auf eines der Felder und suchen Sie nach einer Erweiterung. Danach sehen Sie die Icons für diese Add-ons unterhalb des Menüs auf dem Startbildschirm. Im Musikbereich zeigt Kodi auch die Texte zu einem Titel an. Öffnen Sie erneut *Optionen/Skin* in den *Einstellungen* und dann auf *Addon*. Unter *Musik OSD* öffnen Sie *Liedtexte-Addon* und wählen *CU LRC Lyrics*. Bestätigen Sie die Änderungen mit *OK* und kehren Sie zum Hauptschirm zurück.

## Weitere Funktionen: Skins, Visualisierung, AirPlay

Das System von Kodi ist so entwickelt, dass man das Aussehen der Oberfläche ändern kann. Dazu klicken Sie in den Option unter *Darstellung/Skins* auf *Confluence*. Im folgenden Menü benutzen Sie den mehr-Knopf und suchen Sie dort nach einer Alternative. Der neue Skin wird durch Kodi geladen und installiert. Danach wechseln Sie das Aussehen des Media Centers. Die Einstellungen lassen sich jederzeit wieder rückgängig machen.



© Kodi

Kodi-Musik.

Ähnlich funktioniert das mit den Visualisierungen für Musik. Die Grafikanimationen spielt Kodi im Hauptschirm im Hintergrund ab. Die Einstellungen für die Animationen finden Sie in *Optionen/Wiedergabe*. Klicken Sie auf den Eintrag *Visualisierungen* im rechten Bereich. Wählen Sie dann hier einen gewünschten Visualisierungseintrag aus.

**Lesetipp:** [Die besten Kodi/XBMC Skins](#)

Ein Kodi-PC kann beispielsweise auch als AirPlay-Gerät für Zuspieldungen von Apple-Geräten fungieren. Dafür lassen sich dann von iOS-Geräten wie iPhone oder iPad Multimedia-Daten über das Heimnetz auf den Kodi-PC schicken. Den AirPlay-Service von Kodi müssen Sie dafür aber zusätzlich aktivieren. Navigieren Sie dazu unter *Optionen* zu dem Eintrag *Dienste*. Gehen Sie links im Menü auf Einstellungsmodus und ändern Sie den Wert von *Einfach* auf *Standard*. Das Auswahlménü wird nun automatisch erweitert. Gehen Sie zuerst auf *Zerfconf* und aktivieren Sie diesen Dienst. Er lässt sich allerdings nur benutzen, wenn der Bonjour-Service für Windows von Apple im System aktiv ist. Diesen bekommen Sie bei der [Installation von iTunes](#) aus dem Internet mitgeliefert. Danach schalten Sie Airplay im gleichnamigen Menü an. Vergeben Sie einen passenden, wiedererkennbaren Namen für das Media Center. Er taucht dann im AirPlay-Ménü des iOS-Gerätes auf. Darüber schicken Sie die Daten an den PC mit Kodi. Über *Programme* im Hauptménü installieren Sie weitere Add-ons für Nachrichten, Wetter usw. Klicken Sie dazu für eine Auswahl einfach auf *mehr....*