

Sperrbildschirm deaktivieren

08.10.2016

Möchten Sie unter Windows 10 direkt zum Login gelangen, können Sie den Sperrbildschirm deaktivieren. Wir zeigen Ihnen, wie das funktioniert.

Sperrbildschirm unter Windows 10 deaktivieren

[Win10: Startbildschirm ausschalten](#)

Bei einigen [Windows-10-Versionen](#) funktioniert diese Anleitung nicht mehr. Versuchen Sie daher bei Problemen die Schritte des letzten Absatzes.

1. Drücken Sie gleichzeitig die Tastenkombination [Windows] und [R], sodass sich das Fenster "Ausführen" öffnet.
2. Geben Sie hier den Befehl "gpedit.msc" ein und bestätigen Sie mit "OK". Anschließend startet der Editor für Gruppenrichtlinien.
3. Anschließend navigieren Sie links unter der "Computerkonfiguration" zu der Kategorie "Administrative [Vorlagen](#) " sowie "Systemsteuerung" und "Anpassung".
4. Klicken Sie rechts mit der Maus doppelt auf die Option "Sperrbildschirm nicht anzeigen", öffnet sich ein weiteres Fenster.
5. Oben links wählen Sie die Option "Aktiviert" und speichern die Änderung über den Button "OK".
6. Starten Sie Ihren [Computer](#) neu, wird der Startbildschirm nicht mehr angezeigt.

Windows 10: Sperrbildschirm ausschalten

[Win10: Startbildschirm deaktivieren](#)

1. Öffnen Sie den Ausführen-Dialog mit der Tastenkombination [Windows] und [R].
2. Geben Sie den Befehl "regedit" ein und klicken Sie auf "OK". Anschließend startet der Registrierungs-Editor.
3. Nun wechseln Sie links zum Pfad "HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Policies/Microsoft/Windows".
4. Wählen Sie den Schlüssel "[Windows](#) " aus, klicken Sie auf der rechten Seite mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich und wählen Sie unter "Neu" die Option "Schlüssel".
5. Den neuen Schlüssel benennen Sie in "Personalization", klicken Sie in erneut mit der rechten Maustaste in einen freien Bereich und wählen Sie die Option "DWORD-Wert (32-Bit)".
6. Vergeben Sie für den Wert den Namen "NoLockScreen", öffnen Sie den Wert per Doppelklick und ändern Sie ihn dort von "0" auf "1".
7. Abschließend schließen Sie beide Fenster und starten Sie Windows neu. Der Startbildschirm ist nun verschwunden.

Windows 10: Ärger mit dem Lockscreen

[LockScreen Disabler für Windows 10](#)

- Die obigen Tricks sind Microsoft gut bekannt. Immer wieder werden diese Wege durch Registry-Änderungen per Update geschlossen. Es kann daher vorkommen, dass die Tipps bei Ihnen nicht funktionieren.
- Eine dauerhafte Lösung bietet nur das [automatische Anmelden in Windows](#). Dann verlieren Sie jedoch den Passwort-Schutz für Ihr Benutzerkonto.
- Tipp: Mit dem kostenlosen "[LockScreen Disabler](#)" wird der Sperrbildschirm ebenfalls deaktiviert. Das funktioniert jedoch nur, wenn Sie den Computer über die Tasten [Windows] und [L] sperren. Beim Start von Windows erscheint der Lockscreen allerdings weiterhin. Hierfür gibt es derzeit keine andere [Lösung](#).