


Automatische Anmeldung ohne Passwort

Möchten Sie Windows 10 ohne Passwort nutzen, können Sie die Eingabe einfach durch die automatische Anmeldung umgehen. Unsere Anleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie dies genau einrichten müssen.


Windows 10 automatisch ohne Passwort anmelden



[Windows 10: Automatisch einloggen](#)

- Drücken Sie unter [Windows 10](#) gleichzeitig auf die Tasten [Windows] und [R], sodass sich der Befehl "Ausführen" öffnet.
- Geben Sie hier "netplwiz" ein und bestätigen Sie mit "OK". Anschließend öffnet sich das Fenster "Benutzerkonten". Klicken Sie mit der Maus auf das gewünschte Konto.
- Deaktivieren Sie hier die Option "Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben" und klicken Sie auf "OK".
- Anschließend werden Sie aufgefordert Ihr Kennwort für das Benutzerkonto einzugeben.
- Über den Button "OK" werden Ihre Einstellungen gespeichert. Ihr Benutzer wird nun automatisch angemeldet.

Windows 10: Andere Benutzer erscheinen bei Auto-Login



[Windows 10: Login-Problem lösen](#)

Befinden sich mehrere Benutzerkonten auf Ihrem Computer, kann es vorkommen, dass diese beim Start von Windows angezeigt werden. Möchten Sie direkt in Ihren Benutzer starten, müssen Sie eine kleine Änderung in der Registry vornehmen.

- Drücken Sie gleichzeitig auf die Tasten [Windows] und [R], sodass sich der Befehl "Ausführen" öffnet.
- Geben Sie hier "regedit" ein und bestätigen Sie mit "OK". Anschließend startet der Registrierungs-Editor.
- Navigieren Sie links zum folgenden Pfad:
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon".
- Öffnen Sie rechts den Schlüssel "DefaultUserName" per Doppelklick und geben Sie hier den richtigen Benutzer ein.
- Über den Button "OK" werden Ihre Einstellungen gespeichert. Die neue Regelungen tritt beim nächsten Start von Windows in Kraft.