Datei-Explorer lieber mit Dieser PC öffnen

13. Januar 2017

Beim Starten des Datei Explorers ist unter Windows 10 etwas geändert worden. Er zeigt nach dem Start nicht mehr den Bereich **Computer** mit den angeschlossenen Festplatten, sondern die Ansicht **Schnellzugriff** mit den am häufigsten verwendeten Verzeichnissen. Wer lieber die Ansicht **Dieser PC** beim Start des Windows Explorers bevorzugt, der kann dies mit ein paar Klicks schnell ändern.

Datei Explorer mit „Dieser PC“ starten

Öffne den Datei Explorer mit einem Klick auf das Taskleisten-Icon oder mit der Tastenkombination [Windows][E].

Wechsle zum Register **Ansicht** und klicke im Menüband auf die Schaltfläche **Optionen.** Im Dialogfenster der **Ordneroptionen** wählst du über das Aufklappmenü die Einstellung **Dieser PC** aus. Bestätige die Auswahl mit **Übernehmen** oder mit **OK.**

Ab sofort startet der Windows 10 Datei-Explorer in mit der Ansicht Dieser PC.

Datei Explorer mit dem Download-Verzeichnis öffnen

Wenn du oft Dateien aus dem Web herunterlädst und sie im Standard-Ordner **Downloads** abgelegt werden, ist es vielleicht vorteilhafter, den Datei-Explorer direkt mit den **Downloads** zu starten. Dies wird mit einer entsprechenden Änderung in der Registry erreicht.

Drücke die Tastenkombination [Windows][R], gib **regedit** ein, und bestätige mit dem Button **OK.**

Im Registrierungseditor navigierst du zu folgendem Schlüssel:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Im rechten Bildschirmbereich suchst du den Eintrag **Launch to** und öffnest ihn mit einem Doppelklick. Ändere dann den Wert auf 3 und bestätige die Eingabe mit **OK.**

Zukünftig startet der Datei Explorer mit der Ansicht des Ordners **Downloads.** Eine erneute Änderung des Startverzeichnisses in **Dieser PC** oder **Schnellzugriff** ist dann auch nur über die Registry möglich.

Wiederhole in diesem Fall oben genannte Arbeitsschritte und ändere den Wert wieder auf 1 (= Dieser PC) oder auf 2 (= Schnellzugriff).